

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



PHẦN MỀM THU THẬP DỮ LIỆU CHECK WEIGHT - PACKING ORAL

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
LỊCH SỬ PHIÊN BẢN.....	3
I. LIÊN HỆ HỖ TRỢ.....	1
II. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG	2
III. BẮT ĐẦU NHANH.....	3
IV. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG.....	4
4.1. Tổng quan	4
4.2. Chi tiết.....	5
4.3. Sản phẩm.....	6
4.4. Report.....	7
4.5. Cài đặt	8
4.6. Nhân viên	8
V. XỬ LÝ SỰ CỐ KHẨN CẤP	10

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

Tên	Ngày tạo	Nội dung	Phiên bản
Thời gian tạo	29/06/2026	Phiên bản đầu	V1.0.0



I. LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Mọi sự cố trong quá trình sử dụng sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VŨ LÊ:

- Địa chỉ: Số 7 Lô C2 đường 659, phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
- Email: info@vuletech.com
- Phone: (028) 3620 8179 / 3620 8176 / 3620 8177
- Fax: (028) 3620 8178


II. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Phần mềm Check Weigher dùng để ghi lại giá trị cân của sản phẩm đi qua cân động. Phần mềm Check Weigher bao gồm các Tab sau:

- **Tổng quan:** Hiện thị Overview tổng quan giá trị cân, biểu đồ phân tích xu hướng và phân bố khối lượng của sản phẩm tương ứng các line.
- **Chi tiết:** Hiện thị chi tiết giá trị cân, biểu đồ phân tích xu hướng và phân bố khối lượng của sản phẩm tương ứng của line cụ thể.
- **Sản phẩm:** Thêm thông tin sản phẩm của line sản xuất.
- **Báo cáo:** Xuất report theo ngày, sản phẩm (FGs code) và ca.
- **Cài đặt:** Cài đặt kết nối cân, đường dẫn báo cáo tự động.


III. BẮT ĐẦU NHANH

Mặc định, **phần mềm hệ thống sẽ tự động khởi động khi có điện**. Trong trường hợp người dùng tắt chương trình giao diện hoặc phần mềm không tự động hiển thị, có thể bật thủ công bằng cách nhấn vào icon chương trình trên màn hình desktop:



Hình 3.1: Icon App trên Desktop

Ngay khi khởi động thành công phần mềm hệ thống, người ta có thể thấy được màn hình Tổng quan sau như sau:



Hình 3.2: Giao diện màn hình Tổng quan

Thông thường, màn hình trang Home sẽ được hiển thị trong suốt quá trình hoạt động của hệ thống. Để sử dụng các tính năng khác của hệ thống, vui lòng tham khảo phần [IV]

IV. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

4.1. Tổng quan




Hình 4.1: Giao diện trang Tổng quan

Người vận hành có thể theo dõi:

- Trọng lượng trung bình của sản phẩm.
- Tỷ lệ sản phẩm nằm ngoài giới hạn (OW%).
- Kết quả kiểm tra.
- Các chỉ số thống kê chất lượng (Cp, Cpk...).
- Biểu đồ biến động trọng lượng theo thời gian.
- Thông tin sản phẩm đang sản xuất.
- Thông tin nhân sự và ca làm việc.

Mỗi khu vực trên màn hình tương ứng với một máy Check Weight

4.2. Chi tiết



Hình 4.2: Giao diện trang Chi tiết

Người vận hành có thể theo dõi thông tin chi tiết của mỗi line như sau:

- Thông tin sản phẩm

- ✓ Mã sản phẩm
- ✓ Tên sản phẩm
- ✓ TL carton
- ✓ TL tube
- ✓ TL tube bù
- ✓ Lô tube
- ✓ Lô carton

- Thông tin thống kê

- ✓ Giá trị hiện tại
- ✓ Số lượng
- ✓ Kết quả
- ✓ TL trung bình
- ✓ TL trên (USL)
- ✓ TL an toàn trên (UCL)
- ✓ TL an toàn dưới (LCL)
- ✓ TL dưới (LSL)

- ✓ Cpk

4.3. Sản phẩm

DASHBOARD MONITORING WEIGHT

BẢNG THEO DÕI TRỌNG LƯỢNG

Unilever

Tìm kiếm:

Tìm kiếm

Thêm mới

Import

Export

Stt	Pro-name	SAP code	Description	Type	USL (không bì)	UCL (không bì)	Target (g) (không bì)
1	CUMF-O	20078530	CUP MENTHOL CHILL 40G/144 Campuchia	Campuchia	43.6	41.2	40
2	CUCF-O	20100229	EXP CUP CRYSTAL FROST 160G/72 Thailand	Thailand	168	164.8	160
3	CUCF-O	20100232	EXP CUP CRYSTAL FROST TWIN160G/36 Thailand	Thailand	168	164.8	160
4	PS-NUCLEA	20103105	EXP P/S AD ANTI CAVITY130G/100 Mongolia	Mongolia	135.85	131.95	130
5	CUCA-SO	20104356	EXP CUP MILK CALCIUM 35G/144 Thailand	Thailand	36.75	36.05	35
6	CUCA-SO	20104358	EXP CUP MILK CALCIUM 160G/72 Thailand	Thailand	168	164.8	160
7	CUCA-SO	20104359	EXP CUP MILK CAL TWIN 160G/36 Thailand	Thailand	168	164.8	160
8	CUMF-O	20106700	EXP CUP MENTHOL CHILL 18G/288 Thailand	Thailand	18.9	18.54	18
9	CUMF-O	20106749	EXP CUP MENTHOL CHILL160G/72 Thailand	Thailand	168	164.8	160
10	CUMF-O	20106751	EXPCUP MENT CHILL TWIN160G/36 Thailand	Thailand	168	164.8	160
11	CUBA-W-V	20237723	P/S TP COMPLETE 8 TEMPO 36x150g	Vietnam	156.75	152.25	150
12	CUCA-SO	20237733	CLOSE UP TP MILK CALCIUM NUTRIENT 72x75g	Pak	79.5	76.5	75
13	CUCA-SO	20237735	CLOSE UP TP MILK CALCIUM NUTRIENT60x130g	Pak	135.85	131.95	130
14	PSWN-STL	20237864	CLOSE UP TOOTHPASTE WHITE NOW 54x100G	Thailand	105	103	100
15	PEP-BULL	20238217	PEPSODENT TP CAVITY FIGHTER 240x10ml	Ghana	16.459	15.553	15.1
16	PEP-BULL	20238218	PEPSODENT TP CAVITY FIGHTER 72x50ml	Ghana	80	77	75.5
17	PEP-BULL	20238219	PEPSODENT TP CAVITY FIGHTER 72x100ml	Ghana	157.795	153.265	151
18	MW-ANTI	20238526	P/S MOUTHWASH COMPLETE-8 12x300ml	Vietnam	324.45	318.15	315
19	MW-ANTI	20238534	P/S MOUTHWASH COMPLETE-8 24x150ml	Vietnam	164.5875	159.8625	157.5
20	PSGT-G-O	20238642	P/S GREENTEA RE0208 100G/60	Vietnam	104.5	101.5	100
21	PSGT-G-O	20238644	P/S GREENTEA P0110 200G/36	Vietnam	209	203	200
22	MW-GTEA	20238646	P/S MOUTHWASH GREEN TEA AW0211 12x300ml	Vietnam	324.45	318.15	315
23	CUIW-WB	20239266	CLOSE-UP TP WHITENING RE0112 60x150g	Vietnam	156.75	152.25	150
24	CUIW-WB	20239268	CLOSE-UP TP WHITENING RE0112 36x300g	Vietnam	309	303	300

Hình 4.3: Giao diện trang Sản phẩm


Cho phép import file excel chứa thông tin các sản phẩm của Line để phần mềm lấy các giá trị cài đặt.

Bấm nút **Import Excel** để chọn file excel cần import.

Sau khi phần mềm load các thông tin xong thì bấm **Save** để lưu trữ vào CSDL.

Chú ý: File excel import phải đúng format thì phần mềm mới đọc được các giá trị đúng tương ứng (file này do nhà máy quản lý và không thay đổi, nếu thay đổi phải liên hệ nhà thầu để trao đổi tránh lỗi trong quá trình vận hành).

4.4. Report



Hình 4.4: Giao diện trang Báo cáo

Cho phép xuất report giá trị cân

Bấm nút **Preview** để xem trước và bấm **Export** để xuất report.

Chú ý: Khi nhấn nút sẽ cho phép người dùng chọn đường dẫn chứa file report.

4.5. Cài đặt

Hình 4.5: Giao diện trang Setting

- Cho phép cài đặt địa chỉ kết nối cân
- Cho phép cài đặt đường dẫn xuất báo cáo tự động

4.6. Nhân viên

STT	Nhóm	Họ và tên	Thời gian tạo	Thời gian cập nhật mới nhất		
1	Vận hành máy	Giang Quoc Hung	2026-06-25 08:39:31	2026-06-25 08:39:31	Chỉnh sửa	Xóa
2	Vận hành máy	Huynh Le Trong Nghia	2026-06-25 08:38:32	2026-06-25 08:38:32	Chỉnh sửa	Xóa
3	Vận hành máy	Le Thanh Nhon	2026-06-25 08:35:16	2026-06-25 08:35:16	Chỉnh sửa	Xóa
4	Vận hành máy	Nguyen Chi Bao	2026-06-25 14:36:44	2026-06-25 14:36:44	Chỉnh sửa	Xóa
5	Vận hành máy	Nguyen Duong Thai Dat	2026-06-25 08:37:08	2026-06-25 08:37:08	Chỉnh sửa	Xóa
6	Vận hành máy	Nguyen Hoang Khanh	2026-06-25 08:39:17	2026-06-25 08:39:17	Chỉnh sửa	Xóa
7	Vận hành máy	Nguyen Thuan Du	2026-06-25 08:35:37	2026-06-25 08:35:37	Chỉnh sửa	Xóa
8	Vận hành máy	Nguyen Trung Quoc	2026-06-25 08:35:47	2026-06-25 08:35:47	Chỉnh sửa	Xóa
9	Vận hành máy	Phan Xuan Truong	2026-06-25 08:35:26	2026-06-25 08:35:26	Chỉnh sửa	Xóa
10	Chất lượng	Le Xuan Trang	2026-06-25 08:37:17	2026-06-25 08:37:17	Chỉnh sửa	Xóa
11	Chất lượng	Nguyen Thi Anh Dao	2026-06-25 08:37:52	2026-06-25 08:37:52	Chỉnh sửa	Xóa
12	Chất lượng	Nguyen Thi Dien	2026-06-25 08:37:30	2026-06-25 08:37:30	Chỉnh sửa	Xóa
13	Chất lượng	Phan Thi Ngoc Loan	2026-06-25 08:37:42	2026-06-25 08:37:42	Chỉnh sửa	Xóa
14	Trưởng ca	Ly Duy Vu	2026-06-25 08:38:03	2026-06-25 08:11:36	Chỉnh sửa	Xóa
15	Trưởng ca	Nguyen Hai An	2026-06-25 08:38:23	2026-06-25 08:38:23	Chỉnh sửa	Xóa
16	Trưởng ca	Nguyen Minh Triet	2026-06-25 08:38:14	2026-06-25 08:38:14	Chỉnh sửa	Xóa
17	Trưởng ca	Nguyen Quang Loi	2026-06-25 08:38:59	2026-06-25 08:38:59	Chỉnh sửa	Xóa

Hình 4.5: Giao diện trang Nhân viên



Trang này cho phép cài đặt thông tin Line của ca hiện tại bao gồm:

- ✓ Tên vận hành máy OP
- ✓ Tên giám sát chất lượng QC
- ✓ Tên trưởng ca



V. XỬ LÝ SỰ CỐ KHẨN CẤP

Trong quá trình vận hành, app có thể gặp một số sự cố và cách giải quyết sau đây:

Không có dữ liệu cân

Hiện tượng: Line đang chạy mà không thấy data trên giao diện dashboard

Cách kiểm tra nhanh:

<i>STT</i>	<i>Tên nguyên nhân</i>	<i>Cách khắc phục</i>
<i>1</i>	Chọn sai sản phẩm chạy hiện tại	Chọn đúng sản phẩm chạy hiện tại
<i>2</i>	Cân mất kết nối	Kiểm tra dây tín hiệu

Nếu đã thử các cách trên mà vẫn chưa khắc phục lỗi, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Công

Nghệ Vũ Lê hoặc SĐT (028) 3620 8179 để khắc phục nhanh nhất